



AverMedia 视频采集卡驱动安装教程


以下操作在 Windows XP 系统中进行，在操作之前请将计算机关闭并断开电源开关，将 AverMedia 视频采集卡正确安装插入计算机的 PCI 插槽上，上好固定螺丝。启动计算机后，在由本公司与仪器设备一同配送的软件光盘中找到 V1A8_Drv_x86_V3.9156.0.16_Install.exe 文件，如下图：




1、双击运行 V1A8_Drv_x86_V3.9156.0.16_Install.exe 程序，解压驱动程序出现下图：




2、返回 AVerMedia EZCapture_10030901 文件夹找到 setup.exe 运行它，安装 AVerMedia EZCapture 应用软件，如下图：




正在进行程序安装，如下图





点击 Finish 按钮完成程序安装，如下图：



3、安装以上两个步骤后，进入设备管理器（电脑右键->属性->硬件->设备管理器），如下图所示出现问号，说明驱动未安装完成（之前第一步做的是驱动解压），请继续下一步：


3.1、设备管理器->其它设备->“多媒体控制器”右键选择“更新驱动程序”项，如下图：



3.2、选择从列表或指定位置安装（高级）->下一步，如下图：



3.3、在硬件更新向导框中，选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”->下一步，如下图：




3.4、在硬件更新向导框中，选择厂商“AVerMedia TECHNOLOIES,.....”型号选择“AVerDVD EZMaker WDM Video Capture”项->下一步。如下图：



3.5、会弹出一个 Windows 警告提示对话框，点击“是”按钮，如下图：




3.6、开始安装驱动，直至出现安装完成提示，如下图：






4、重启计算机后，在设备管理器中可以看见如下图所示，说明驱动安装成功。



5、如果硬件 AverMedia 视频采集卡已正确安装在计算机内，且驱动也正确安装完成后，可以在“开始->所有程序->AVerMedia EZCapture->EZCaptureVC”，运行 EZCaptureVC 程序，直接显示 EZCaptureVC 程序界面，如下图：



说明硬件、驱动及程序安装正确，可正常使用。

如果出现提示“`This devices is runing or your device driver not install ready!`”如下图：



说明硬件、驱动及程序安装不正确，可能是硬件接触不好（重新拔出将金属脚擦拭干净，且插入另一条 PCI 插槽，开机重试）或硬件损坏。